



---

# 連携サービス SmartOn ID 連携設定マニュアル

## 目次


1. SmartOn ID とセコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition の連携について .....	1
1.1. 連携 .....	1
1.2. 用語解説 .....	1
2. 連携設定 .....	2
2.1. 事前準備 .....	2
2.2. 連携サービスのインストール .....	2
2.3. 連携サービスの設定 .....	4
2.4. プロキシサーバーの設定 .....	6
3. 従業員連携 .....	8
3.1. 従業員紐づけ方法 .....	8
3.2. 従業員の登録・削除 .....	9
3.2.1. 従業員の新規登録 .....	9
3.2.2. 従業員の削除 .....	10
4. ログの確認方法 .....	11
4.1. PC ログイン連携で確認する .....	11
4.2. セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition で確認する .....	11
5. よくあるご質問 .....	12
5.1. ログの日時が正しくない場合の原因と対処方法は？ .....	12
5.2. SmartOn ID のログが反映されない原因と対処方法は？ .....	12
5.3. SmartOn ID 連携サービスのアンインストール方法は？ .....	13

# 1. SmartOn ID とセコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition の連携について

連携について解説します。

## 1.1. 連携

クライアント PC のログオン/ログオフ、ロック/アンロックのログを、SmartOn ID ログサーバーが集約し、PC ログイン連携 を経由して、セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition に打刻として送ります。



※動作環境は SmartOn ID ログサーバーの動作環境に準拠します。

動作環境の詳細についてはソリトンシステムズへお問い合わせください。

## 1.2. 用語解説

用語を解説します。

用語	説明
クライアント PC	各従業員の PC を指します。SmartOn ID のクライアントソフトウェアがインストールされています。
SmartOn ID ログサーバー	クライアント PC のログオン/ログオフ、ロック/アンロックのログが集約され、CSV データを作成します。サーバー OS が入っている PC にログサーバーを設定します。
PC ログイン連携 SmartOn ID 連携サービス	SmartOn ID ログサーバーが作成した CSV データを、PC ログイン連携に送るためのアプリケーションです。ログサーバーを設定している PC にインストールする必要があります。

## 2. 連携設定

連携するには、以下の作業が必要です。

- ・ 事前準備
- ・ 連携サービスのインストール
- ・ 連携サービスの設定
- ・ プロキシサーバーの設定

順に解説します。

### 2.1. 事前準備

連携設定するために、企業コードとアクセストークンをご用意ください。

用語	説明
企業コード	セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition にログインする際の、ID の最初の 3 文字もしくは 6 文字
アクセストークン	セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition サポートセンターよりお送りした 32 桁の英数字

### 2.2. 連携サービスのインストール

SmartOn ID ログサーバーが稼働している PC に、連携サービスをインストールします。

1. 以下の URL よりファイルをダウンロードします。


連携サービス：

<https://plogin.secomtrust.net/download/PCLoginSmartOnIDCoopServiceSetup.zip>


2. Zip ファイルを解凍し、「PCLoginSmartOnIDCoopServiceSetup」を実行します。

名前	更新日時	種類	サイズ
 PCLoginSmartOnIDCoopServiceSetup.exe	2024/02/07 18:20	アプリケーション	2,613 KB

- 以下の画面が表示されるので [インストール] をクリックします。ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい」を選択します。



- インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。



## 2.3. 連携サービスの設定

連携サービスに企業 ID とアクセストークン、ログサーバーの CSV 出力先パスを登録します。


1. デスクトップ上のショートカットまたはプログラム一覧から、「HTSmartOnIDServiceConfig」を実行します。




2. 企業 ID、アクセストークン、ログサーバーの CSV 出力先パスを設定し、[登録] をクリックします。

用語	説明
企業コード	セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition の企業 ID (3 文字もしくは 6 文字) を設定します。
アクセストークン	セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition サポートセンターよりお送りした 32 桁の英数字を設定します。
ログサーバーの ログ出力先	ログサーバーのログ出力先フォルダパスを入力します。 規定値として、以下のレジストリ値が設定されます。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432Node¥ Soliton Systems K.K.¥SmartOn¥SSOLog¥CSV¥OutputDirectory

3. 完了画面が表示されます。[OK] をクリックして連携サービスを再起動します。



4. 再起動完了画面が表示されます。[OK] をクリックします。



## 2.4. プロキシサーバーの設定

プロキシサーバーを使用している場合は、プロキシサーバーの設定が必要です。

1. デスクトップ上のショートカットまたはプログラム一覧から、「HTSmartOnIDServiceConfig」を実行します。




2. 歯車マークをクリックし、「設定」をクリックします。



3. 「プロキシサーバーを使用する」にチェックを入れて、プロキシサーバーアドレスとポート番号を設定します。認証が必要なプロキシサーバーを使用している場合は、「認証が必要なプロキシサーバー」にチェックを入れて、認証アカウントとパスワードを入力します。設定が終わったら、「保存する」をクリックします。



4. [OK] をクリックします。[<戻る] をクリックしてメイン画面に戻ります。



## 3. 従業員連携

SmartOn ID と セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition の従業員アカウントの紐づけは、PC ログイン連携 の管理画面から行います。

### 3.1. 従業員紐づけ方法

1. PC ログイン連携 の管理画面にログインし、連携設定画面を開きます。[CSV データ出力] をクリックして、従業員データを CSV 出力します。

連携種別	打刻先アカウント	姓・名	サービスアカウント
SmartOn ID連携	0000		0000
SmartOn ID連携	0001		0001

2. ダウンロードした CSV データをメモ帳などで開き、CSV データの“サービスアカウント”の値を SmartOn アカウントと一致するよう編集します。

連携種別	種別コード	打刻先アカウント	姓・名	サービスアカウント
SmartOn ID連携	"1"	"0000"		0001
SmartOn ID連携	"1"	"0001"		0002
SmartOn ID連携	"1"	"0002"		0003
SmartOn ID連携	"1"	"0003"		0004

連携種別	種別コード	打刻先アカウント	姓・名	サービスアカウント
SmartOn ID連携	"1"	"0000"		1000
SmartOn ID連携	"1"	"0001"		2000
SmartOn ID連携	"1"	"0002"		3000
SmartOn ID連携	"1"	"0003"		4000



CSV データを Excel で開くと、Excel の仕様により先頭の「0」が消えるなど、本来のデータと変わってしまう場合があります。このため、メモ帳などのテキストエディターで編集することをおすすめします。

3. 管理画面に戻り、[CSV データ入力] をクリックします。インポートファイル [参照] をクリック > ファイルを選択 > [送信] をクリックすると、インポートが行われます。

4. インポート完了後、「サービスアカウント」が変更されたことをご確認ください。

連携種別	打刻先アカウント	姓・名	サービスアカウント
SmartOn ID連携	0000	山田 太郎	1000
SmartOn ID連携	0001	山田 花子	2000
SmartOn ID連携	0002	山田 次郎	3000
SmartOn ID連携	0003	山田 一郎	4000

連携設定は以上で完了です。

“サービスアカウント” と “SmartOn アカウント” が一致した従業員にログが記録されます。

## 3.2. 従業員の登録・削除

従業員の登録や削除の手順を解説します。

### 3.2.1. 従業員の新規登録

1. セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition、SmartOn ID のそれぞれに従業員を作成します。
2. PC ログイン連携管理画面の「ユーザー設定」タブにて、[勤怠管理連携] をクリックし、[連携実行] をクリックして連携します。
3. PC ログイン連携 の管理画面から、SmartOn ID のアカウント情報との紐付けを行います。

### 3.2.2. 従業員の削除

従業員を削除する際は SmartOn ID 側から行います。SmartOn ID で従業員を削除すると、セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition と PC ログイン連携 上からも該当従業員が削除されます。



セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition では従業員が削除された後、以下のメニューより該当アカウントを復活できます。

管理画面 > 設定 > 従業員 > 従業員設定 > [表示] クリック > [削除済み従業員の復帰]



## 4. ログの確認方法

SmartOn ID のログが、PC ログイン連携とセコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition に正しく送られているかどうかを必ずご確認ください。

### 4.1. PC ログイン連携で確認する

PC ログイン連携の「ログ表示」画面で、ログが確認できます。  
SmartOn ID で連携されたログは、バージョンが「1.0.0.5」になります。

SmartOn ID で当日最初に記録されたログは「備考」に「ログオン」と表示されます。  
当日最後に記録されたログは「備考」に「ログオフ」と表示されます。

### 4.2. セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition で確認する

セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition 上に、打刻として反映されます。よく使うメニュー > 日別データにて、打刻が記録されているかどうかをご確認ください。SmartOn ID で反映された打刻は、打刻方法に「PC」と表示されます。

日別データ ?

表示条件の指定

従業員: 7000 本社 100 正社員

日付: 2019/12/17

オプション:  従業員の勤務先で表示  移動勤怠  打刻集約  顔画像

2019/12/17(火) < 今日 >

通常 予実 通常 カスタム 予実 カスタム

勤怠を締める 勤怠の締めを解除する 打刻編集 日別スケジュール設定

名前	タイムカード	編集	スケジュール	勤務日種別	出勤	退勤
			通常	平日	PC12/17 09:03	PC12/17 18:22

## 5. よくあるご質問

よくあるご質問をご紹介します。


### 5.1. ログの日時が正しくない場合の原因と対処方法は？

SmartOn ID の「SmartOn」アカウントと、セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition の従業員アカウントが正しく紐づいていない可能性があります。「従業員紐づけ方法」(p.8) を参考に、従業員アカウントの紐づけを行ってください。

それでもログが反映されていない場合、調査には SmartOn ID のログが必要です。SmartOn ID のログ取得方法は、ソリトンシステムズにお問い合わせください。SmartOn ID にログが記録されていない場合も、ソリトンシステムズにお問い合わせください。

### 5.2. SmartOn ID のログが反映されない原因と対処方法は？

SmartOn ID のログの出力先パスと、連携サービスが参照するパスに相違がある可能性があります。ログサーバーの設定画面を開いてログの出力フォルダを確認し、「連携サービスの設定」(p.4) で設定した「ログサーバーの CSV 出力先パス」と一致しているか、ご確認ください。



SmartOn ID のログサーバー設定の操作方法等はソリトンシステムズにお問い合わせください。

### 5.3. SmartOn ID 連携サービスのアンインストール方法は？

---

1. コントロールパネルを開きます。
2. 「プログラムのアンインストール」または、「プログラムと機能」を開きます。
3. 「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition PC ログイン連携 SmartOn ID 連携サービス」を右クリックし、「アンインストール」を選択します。

本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。  
本書の内容に関しては訂正・改善のため、将来予告なしに変更することがあります。

Last Updated - 2024/2/7